




# Atelier


## Réalisation d'un film

## Photographique

ROCA C. & RANDU L.  
Service NTIC du SMOP  
[www.oise-picarde.com](http://www.oise-picarde.com)

Commencez par cliquer sur l'icône vidéo Créer un film situé en dessous du titre de chaque dossier de photos. Vous pouvez également utiliser le menu Création puis Film...





L'interface se décline en 3 zones principales :

- \* La sidebar de gauche : elle regroupe l'ensemble des options d'éditions sous 3 onglets distincts (Film, Diapositive, Images) ;
- \* L'écran central : affiche un aperçu de la vidéo ;
- \* La chronologie : située en bas de l'écran, elle permet d'agencer selon ses envies les différents éléments du film .

# Onglet film

Cet onglet regroupe la plupart des options majeures. Nous allons donc nous y attarder un petit moment.

Capture d'écran - Picasa - création d'un film photographique





Une première option nous propose d'ajouter une piste audio. Cliquez donc sur le bouton Ajouter... puis sélectionnez celle que vous utiliserez en tant que fond musical. Les formats autorisés sont le MP3 et le WMA.



N.B : vous ne pouvez sélectionner qu'une seule et unique piste audio pour l'ensemble du film. Dommage ! Cependant, l'objectif de Picasa est de proposer un film exportable sous YouTube. En effet, l'upload de vidéo est limité à 10 minutes, pour une taille de 1 Go maximum.



Toutefois, pour atténuer l'effet de cette limitation, le logiciel nous offre le choix entre 3 possibilités d'ajustement de la piste audio :

- \* Tronquer la piste audio : celle-ci sera automatiquement stoppée dès la fin du diaporama en fonction du temps d'affichage d'une diapositive ;

- \* Ajuster les photos à l'audio : le temps d'affichage n'est plus réglable. C'est la durée du fichier sonore qui va déterminer le temps du film ;

- \* Faire défiler les photos en boucle pour les faire correspondre à l'audio : contrairement à l'option précédente, vous avez désormais le choix de régler le temps d'affichage d'une diapositive. Ainsi, les photos défileront en boucle jusqu'à ce que celle-ci se termine. Utile pour un fond musical long - une suite symphonique, par exemple .





Choisissons à présent le style de transition entre les diapositives. Notez que les options suivantes seront accessibles ou non selon l'effet de transition choisi.



Les 2 curseurs suivants nous permettent de régler :


- \* La durée de chaque diapositive ;
- \* L'effet de superposition (en %) ;



Paramétronons à présent les dimensions de la vidéo, autrement dit sa résolution. Pensez au support final qui sera utilisé pour promouvoir votre film :

- \* Pour le Web, ne dépassez pas les 640 x 480 ;
- \* Pour une TV cathodique, 800 x 600 suffiront ;
- \* Pour les écrans de PC de 15 à 19 pouces, 1024 x 768 jusqu'à 1600 x 1200 ;
- \* Pour les écrans 16:9, HD 720p et 1080p, toutes les résolutions sont accessibles et notamment 1280 x 720 et 1920 x 1080 ;





Les deux dernières options sont facultatives et permettent :

- \* D'afficher les légendes ;
- \* Recadrer la photo pour éviter les bandes noires tant verticales que horizontales (prenez garde aux déformations visuelles) ;

## Onglet Diapositive



Cet onglet va nous permettre d'ajouter du texte à chacune des diapositives. Commencez par sélectionner une diapositive, puis amusez-vous à saisir des légendes, des sous-titres, etc.



Picasa 3

Fichier Edition Affichage Dossier Photo Cré

Photothèque Movie Make

Film Diapositive Images (0)

Police :  
Arial

Taille : 16 Style : **B** *I*

Couleur du texte  Couleur de l'arrière-plan

Modèle :  
J'ai de la chance

Feux d'artifices  
31 décembre 2008

YouTube

Fermer Créer un film


## Onglet Images



Grâce à cet onglet, nous allons pouvoir ajouter des images qui ne figurent pas dans l'album en cours. Il suffit de cliquer sur Plus. Plusieurs méthodes sont disponibles pour en ajouter :

- \* Sélectionnez un album dans votre photothèque puis cliquez sur Créer un film. En somme, procédez de la même manière que si vous souhaitiez créer un nouveau film ;
- \* Sélectionnez les photos de votre choix, puis faites un glisser-déposer vers l'onglet Movie Maker ;
- \* Double-cliquez sur une photo ; et cliquez sur Retour à Movie Maker.





Retournez dans l'onglet Image. De nouvelles miniatures ont fait leur apparition. Pour les ajouter à la chronologie, cliquez sur l'icône verte en forme de plus ou de croix après les avoir sélectionnées ou de faire un glisser-déposer.


Celles-ci seront automatiquement rajoutées à la suite du diaporama.

Félicitations, la partie montage est désormais terminée. Vous pouvez, bien entendu, revoir l'ensemble des paramètres pour peaufiner l'ensemble. Pour lancer un aperçu, cliquez sur le bouton lecture de couleur verte.

## Etape n°2 - Exportation du film

Lançons à présent le processus de création du fichier final. Celui-ci sera créé au format WMV, lisible par la plupart des lecteurs vidéos dont Windows Media Player, Media Player Classic ou VLC.

Pour ce faire, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Créer un film. Patientez plusieurs minutes, le temps de création dépend des performances de votre ordinateur.



Une fois le processus terminée, plusieurs options d'exportation sont disponibles :

\* Transférer vers YouTube : utile pour promouvoir sa vidéo sur Internet ;

\* Effectuer une capture : permet de générer une capture d'écran au point de lecture ;

\* Exporter le clip : sélectionnez le début et la fin du clip à l'aide des curseurs positionnés sur la barre de lecture. Cliquez ensuite sur le bouton précité pour exporter le clip pour la partie sélectionnée ;


Une fois les différentes opération terminées, retournez dans votre photothèque. Votre film est désormais accessible et lisible directement dans l'application. Remarquez aussi la création d'un dossier virtuel comprenant l'ensemble des projets, intitulé Films.



Ensuite nous allons l'envoyer sur notre Picasa Album Web.

Cette méthode est la même que pour nos albums.

Il suffit de faire un clique droit sur le film et cliquez sur Transférer Vers Picasa Album Web.



<b>Afficher et modifier</b>	<b>Entrée</b>
Ajouter à l'album	▶
Rotation vers la droite	Ctrl+R
Rotation vers la gauche	Ctrl+Maj+R
Annuler toutes les modifications	
<b>Masquer</b>	
Afficher	
Déplacer vers un nouveau dossier...	
Diviser le dossier ici...	
Ouvrir le fichier	Ctrl+Maj+O
Ouvrir avec	▶
Enregistrer	Ctrl+S
Rétablir	
Localiser sur le disque	Ctrl+Entrée
Supprimer du disque	Suppr
Copier chemin complet	
Transférer vers Picasa Albums Web...	
Bloquer le transfert	
Propriétés	Alt+Entrée